



PODROBNÝ AUTORSKÝ NÁVOD

Háčkováná kabelka

Galanterie a látky Příbram


Pevné oválné dno, vzdušný síťovaný vzor a zpevněné ramenní ucho

3 velikosti | psaný návod | schémata | magnetické zapínání

Elegantní kabelka s pevnou konstrukcí

Kabelka Noir spojuje pevné oválné dno s lehkým síťovaným tělem. Výsledkem je prostorná ramenní kabelka, která působí vzdušně, ale díky hustému spodnímu pásu, zpevněnému lemu a pevnému uchu dobře drží tvar. Návod je napsaný pro háčkování v kruhových řadách od dna vzhůru.

Model na titulní fotografii slouží jako vizuální předloha. Rozměry výsledku určuje především zkušební vzorek, zvolený materiál a pevnost utažení.



Orientační rozměry velikosti M po naplnění a lehkém vytvarování

Parametr	Velikost M
Hotová šířka	přibližně 42 cm
Výška těla	přibližně 28 cm
Hloubka dna	přibližně 11 cm
Viditelná délka ucha	72 cm
Obtížnost	mírně pokročilá
Orientační čas	10 až 14 hodin

Materiál a pomůcky

Doporučená příze

Nejpodobnějšího vzhledu dosáhnete z pevné syntetické, viskóзовé nebo papírové rafie o šířce přibližně 2 až 4 mm. Vhodná je také pevná kabelková šňůra do 2 mm. Příze seženete v obchodě Galanteria a látky Příbram. Materiál by měl mít malou pružnost a zřetelnou kresbu oka. Měkký akryl se pro tento model nehodí, protože by se dno i ucho výrazně vytahovaly.

Velikost	Příze	Háček	Doplňky
S	340 až 380 m	4 mm	1 magnet, podšívká 0,5 m
M	400 až 450 m	4 mm	1 magnet, podšívká 0,5 m
L	480 až 540 m	4 mm	1 magnet, podšívká 0,6 m

Spotřeba je uvedena v metrech, protože hmotnost rafie a šňůr se mezi výrobci výrazně liší. Před nákupem porovnejte metráž na návinu.

Další pomůcky

- háček 4 mm na tělo a 3,5 mm na pevnější ucho
- 6 označovačů ok, tupá jehla, nůžky a krejčovský metr
- pevná polyesterová nit nebo tenká transparentní vlasec 0,45 až 0,60 mm pro zpevnění ucha
- magnetické zapínání a volitelně koženkový nebo kožený štítek 6 x 3,5 cm
- na podšívkou pevná bavlněná tkanina, šicí nit a jehla nebo šicí stroj
- volitelně plastová výztuha dna přibližně 38 x 8 cm pro velikost M

Volba háčku

Údaj 4 mm je výchozí. Pokud je vzorek širší a měkký, použijte o 0,5 mm menší háček. Pokud je tuhý a ruce při práci bolí, zvolte o 0,5 mm větší háček. O velikosti rozhoduje vzorek, nikoli číslo na etiketě.

Co potřebujete umět

Zkratka	Význam	Provedení
ŘO	řetízkové oko	nahodit a protáhnout smyčkou
PO	pevné oko	protáhnout přízi okem i smyčkou na háčku
KS	krátký sloupek	vpich, nahodit, vytáhnout, nahodit a protáhnout oběma smyčkami
V	přidání	2 KS do stejného oka
ZN	zadní nit	háčkovat pouze za zadní nit oka
KŘ	kruhová řada	řada vedená kolem celého obvodu

Pravidla pro celý návod

- Počáteční 1 ŘO nezapočítávejte jako oko.
- Kruhové řady zakončujte 1 PO do prvního KS, pokud není uvedeno jinak.
- Spoj řady vedte uprostřed jednoho kratšího boku. Později jej překryje konec ucha.
- První a poslední oko rovné strany si označte. Přidávání pak zůstane pouze v obloucích dna.
- Po každé kruhové řadě přepočítejte oka. Jedno chybějící oko se v síťovaném vzoru násobí.

Pevné zakončení příze

Konce rafie nezatahujte pouze pod několik ok. Protáhněte je alespoň 8 až 10 cm tam a zpět hustou částí, jednou změňte směr a u kluzkého materiálu je zajistěte několika stehy pevnou nití.

Hustota určuje velikost kabelky

Uháčkujte alespoň 18 ŘO a 18 řad KS. Měřte střed vzorku bez krajních ok a bez natahování.

Vzorek	Cílová hustota	Když je jiný
KS	14 ok x 16 řad = 10 x 10 cm	upravte velikost háčku
Síť	7 až 8 KŘ = 10 cm na výšku	upravte počet síťových řad
Ucho	5 ok = přibližně 2,5 až 3 cm	změňte počet ok, ne utažení

Vzorek větší než 10 cm znamená volnější práci: použijte menší háček. Vzorek menší než 10 cm znamená těsnější práci: použijte větší háček.

Tři velikosti

Velikost	Základní řetízek	Po 8. KŘ	Síťové obloučky	Výška sítě
S	41 ŘO	124 ok	31	11 KŘ
M	47 ŘO	136 ok	34	13 KŘ
L	53 ŘO	148 ok	37	15 KŘ


Návod níže uvádí podrobně velikost M. Počty pro S a L jsou vždy v pořadí S (M) L. Všechny tři konečné obvody jsou dělitelné čtyřmi, takže síťový vzor vychází bez úprav.

Kontrolní měření po dnu

- S: přibližně 38 x 11 cm
- M: přibližně 42 x 11 cm
- L: přibližně 46 x 11 cm

Jak je kabelka sestavená

3 přidání rovnoměrně v každém oblouku a v každé další kruhové řadě



Oválné dno vzniká kolem obou stran základního řetízku

1. Uháčkujete oválné dno v osmi kruhových řadách. Rovné strany zůstávají beze změny a v každém oblouku přidáte třikrát.
2. Jednou řadou za zadní nit vytvoříte ostrý přechod mezi dnem a bokem. Následuje hustý spodní pás.
3. Tělo pokračuje jednoduchou řetízkovou sítí. Zakončí jej pevný horní lem se stejným počtem ok jako obvod.
4. Samostatně uháčkované ucho přišijete na oba kratší boky. Nakonec všijete podšívkou a zapínání.

Rozhodující kontrola: dno musí po 8. KŘ ležet rovně. Pokud se vlní, přidáváte příliš nebo háčkujete příliš volně. Pokud se zvedá do misky, je přidávání nedostatečné nebo je práce příliš utažená.

Oválné dno

Začněte 41 (47) 53 ŘO. U velikosti M háčkejte 47 ŘO.

První kruhová řada

1 KS do 2. ŘO od háčku a 1 KS do každého z dalších 44 ŘO. Do posledního ŘO uháčkejte 3 KS. Otočte práci a pokračujte po druhé straně základního řetízku: 1 KS do každého z dalších 44 ŘO a 2 KS do prvního ŘO. Spojte 1 PO. Celkem 82 (94) 106 ok.

Na každém konci nyní vidíte oblouk ze tří ok. Označte první a poslední oko obou oblouků. Mezi oblouky leží na každé straně 38 (44) 50 KS, které se v dalších řadách nemění.

Kruhové řady 2 až 8

KŘ	V každém oblouku	Počet ok S (M) L
2	V do každého ze 3 ok	88 (100) 112
3	opakovat 3x: 1 KS, V	94 (106) 118
4	opakovat 3x: 2 KS, V	100 (112) 124
5	opakovat 3x: 3 KS, V	106 (118) 130
6	opakovat 3x: 4 KS, V	112 (124) 136
7	opakovat 3x: 5 KS, V	118 (130) 142
8	opakovat 3x: 6 KS, V	124 (136) 148

V každé řadě nejprve uháčkejte rovnou stranu, potom uvedený sled v celém oblouku, druhou rovnou stranu a stejný sled v druhém oblouku. Přidání v každé další řadě o jeden KS posuňte, aby nad sebou nevznikaly viditelné rohy.

Kontrola po 8. KŘ

- dno leží rovně bez vln a bez miskovitého prohnutí
- spoj řad je uprostřed kratšího boku
- velikost M má 136 ok a přibližně 42 x 11 cm

Dno lze také koupit již hotové z koženky. V obchodě Galanterie a látky Příbram máme na výběr z několika velikostí.

Pevný spodní pás

KŘ 9 přechod dna

1 ŘO, potom 1 KS za ZN každého oka po celém obvodu. Spojte 1 PO. Počet ok se nemění: 124 (136) 148. Řada za zadní nit vytvoří čistou hranu, od které se bok zvedne vzhůru.

KŘ 10 až 18

Háčkujte 1 KS do každého oka. Každou řadu spojte 1 PO. Počet ok zůstává 124 (136) 148. Hotový hustý pás má při cílové hustotě přibližně 6 až 6,5 cm.

Problém	Pravděpodobná příčina	Oprava
Bok se rozšiřuje	přidáváte oko ve spoji	označte první KS a PO nepočítejte jako oko
Spoj se stáčí	jiná výška prvního oka	utahujte PO stejně a začínejte 1 volným ŘO
Hrana je příliš měkká	velký háček nebo pružná příze	použijte menší háček nebo vložte výztuhu dna


Volitelná výztuha dna

Z tenké plastové podložky vystříhněte ovál o 0,5 až 1 cm menší než uháčkované dno. Vložte jej až před všitím podšívky. Hrany zaoblete a zakryjte látkou, aby nepoškodily přízi.

Sítované tělo

opakování síťového vzoru

1 KS pod oblouček - 3 ŘO - 1 KS pod další oblouček



Ve vstupní řadě: 1 KS, 3 ŘO, vynechat 3 oka. Celkem 34 obloučků ve velikosti M.

Jeden oblouček tvoří 3 ŘO mezi dvěma krátkými sloupky

KŘ 19 vstup do vzoru

1 ŘO, 1 KS do prvního oka, potom opakujte: 3 ŘO, vynechat 3 oka, 1 KS do dalšího oka. Po posledním opakování uháčkujte 3 ŘO, vynechte poslední 3 oka a spojte 1 PO do prvního KS. Vznikne 31 (34) 37 obloučků.

Další síťové řady

Přejděte 1 PO pod první oblouček. Uháčkujte 1 ŘO a 1 KS pod stejný oblouček. Potom kolem celého obvodu opakujte: 3 ŘO, 1 KS pod další oblouček. Řadu zakončete 3 ŘO a 1 PO do prvního KS.

Velikost	Síťové KŘ celkem	Rozsah řad	Přibližná výška sítě
S	11	19 až 29	14 cm
M	13	19 až 31	16 cm
L	15	19 až 33	18 cm

Sít po naplnění povolí. Měřte ji zavěšenou s lehkou zátěží, ne pouze položenou na stole. Pokud chcete menší průhlednost, háčkujte 2 ŘO a vynechávejte 2 oka; obvod však musí být dělitelný třemi a je nutné upravit počet ok v horním lemu.

POSTUP 4

Horní lem

Přechodová řada

Přejděte 1 PO pod první oblouček, uháčkujte 1 ŘO a 4 KS pod každý oblouček po celém obvodu. Spojte 1 PO. Opět máte 124 (136) 148 ok.

Tři zpevňující řady

Háčkujte 3 KŘ po 1 KS do každého oka. V poslední řadě pracujte o něco pevněji, ale okraj nestahujte. Přízi ukončete s koncem dlouhým alespoň 15 cm a bezpečně zapošijte.

Kontrola otvoru

- lem leží rovně a nemá zvlněný okraj
- počet ok odpovídá obvodu dna
- střed obou kratších boků je označen pro připevnění ucha
- spoj řad bude skrytý pod jedním koncem ucha

Jiná výška kabelky

Výšku měňte pouze počtem síťových řad. Jedna síťová KŘ přidá přibližně 1,2 až 1,5 cm. Hustý spodní pás ani horní lem neměňte, protože zajišťují tvar a nosnost.

POSTUP 5

Zpevněné ramenní ucho

Ucho háčkujte menším háčkem 3,5 mm termálním krátkým sloupkem. Vznikne dvojitá, pevná páska s podstatně menší pružností než běžná řada KS.

Základ ucha

1. Uháčkujte 6 ŘO. Od 2. ŘO od háčku uháčkujte 5 KS. 1 ŘO a otočit.
2. Druhá řada: 5 KS pouze za zadní nit. 1 ŘO a otočit.
3. Další řady: vpíchněte současně pod zadní nit oka aktuální řady a pod volnou nit odpovídajícího oka o řadu níže. Dokončete KS obvyklým způsobem. Opakujte přes všech 5 ok.
4. Pokračujte do požadované délky. Průběžně vkládejte dovnitř pevnou nit nebo vlasec a obháčkovávejte jej, aniž by byl z líce vidět.

Použití	Viditelná délka	Celková délka včetně přesahu
Do ruky	42 cm	54 cm
Na rameno - model	72 cm	84 cm
Crossbody	112 cm	124 cm

Přišití

Na každém kratším boku označte střed. Konec ucha vložte 6 cm dovnitř kabelky a vycentrujte přes spoj řad. Přišijte pevnou polyesterovou nití obdélníkem a dvěma úhlopříčkami. Stejně připevněte druhý konec. Před definitivním zapožitím vložte do kabelky zátěž přibližně 1,5 kg a zkontrolujte pohodlnou délku.

Nešijte pouze do horního lemu. Stehy vedte přes lem i několik řad husté části pod ním, aby se tah roznesl do větší plochy.

DOKONČENÍ

Magnetické zapínání

Nejčistšího vzhledu dosáhnete koženkovým páskem 6 x 3,5 cm přehnutým přes střed zadního lemu. Jeden díl magnetu upevněte do pásku, druhý do středu přední části podšívky. Kovové části vždy podložte kouskem pevné tkaniny nebo výztuhy. Vše seženete v obchodě Galanterie a látky Příbram.

1. Vyznačte střed přední a zadní části kabelky.
2. Nejprve osadte magnet do pásku a podšívky. Teprve potom podšívku všijte.
3. Pásek přiložte přes horní lem tak, aby zvenku přesahoval přibližně 2,5 cm.
4. Přišijte jej sedlářským stehem nebo pevnou nití po obvodu. Nepropichujte háčkovaná oka příliš blízko jejich okraje.

Jednodušší varianta

Místo pásku lze přišít magnet přímo do podšívky 2 cm pod horní okraj. Zvenku nebude zapínání vidět, kabelka však bude na pohled o něco měkčí.


Zapožití a tvarování

- všechny konce zajistěte v hustých částech kabelky
- síť netvarujte horkou párou; syntetická rafie se může zdeformovat
- papírovou rafii pouze lehce navlhčete rozprašovačem a vytvarujte na suchém ručníku
- před vložením podšívky nechte kabelku zcela vyschnout

Látková podšívka

Podšívka zabrání propadávání drobností síťovaným vzorem, omezí vytahování těla a zakryje konce ucha i magnetické zapínání.

střih podšívky velikost M



Rozměry zahrnují 1 cm švový přídavek a 2 cm horní záložku

Velikost	Střihněte 2x	Vyříznutý roh
S	40 x 33 cm	5,5 x 5,5 cm
M	44 x 35 cm	5,5 x 5,5 cm
L	48 x 37 cm	5,5 x 5,5 cm

1. Na každý díl podšívky si případně našijte kapsu. Potom položte díly lícem k sobě.
2. Sešijte oba boky a spodní hranu 1 cm od kraje. Horní stranu nechte otevřenou.
3. V dolních rozích vystřihněte čtverce podle tabulky. Srovnejte boční a spodní šev k sobě a vzniklý rovný otvor sešijte. Tím vytvoříte hloubku dna.
4. Horní okraj zahněte dvakrát po 1 cm do rubu a přežehlete. Podšívku vložte do kabelky rubem k rubu.
5. Horní okraj přišijte ručně drobným skrytým stehem těsně pod háčkovaný lem. Každé 3 až 4 cm zachyťte i lem, ale steh neutahujte.

Než kabelku začnete nosit

Kontrola	Hotovo
Dno leží rovně a výztuha nemá ostré hrany	☐
Oba konce ucha jsou přišité stejně hluboko	☐
Ucho se při zátěži 1,5 kg výrazně neprodlužuje	☐
Magnet se zavírá bez tahu za síť	☐
Podšívka se nikde nekrouť a nepřečnívá	☐
Všechny konce jsou zapořité alespoň 8 cm	☐

Nejčastější potíže

Co se děje	Jak to napravit
Dno se vlní	Vraťte se o řadu a rozložte přidání jinak. Pomůže i háček o 0,5 mm menší.
Dno se zvedá	Povolte utažení nebo použijte háček o 0,5 mm větší. Zkontrolujte všechna tři přidání v každém oblouku.
Síť je nestejněměrná	Řetízková oka háčkujte stejnou výškou a KS vpichujte vždy pod celý oblouček.
Horní lem se stahuje	V přechodové řadě musí být 4 KS pod každý oblouček.
Ucho se vytahuje	Zkrajte jej, vsijte pevnou nit nebo vytvořte nové termální KS menším háčkem.
Kabelka padá do stran	Přidejte podšívku, výztuhu dna a zkontrolujte symetrické připevnění ucha.

Péče

Řiďte se etiketou konkrétní příze. Kabelku neždímejte kroucením. Po navlhčení ji vyplňte světlým ručníkem, srovnejte dno a nechte volně uschnout mimo přímé teplo. Kožené a koženkové části chraňte před dlouhým namáčením.

Souhrn řad velikost M

Část	Řady	Postup	Počet
Dno	1	kolem 47 ŘO, 3 KS na každém konci	94 ok
Dno	2 až 8	3 přidání v každém oblouku a v každé KŘ	136 ok
Přechod	9	KS za zadní nit	136 ok
Spodní pás	10 až 18	KS bez přidávání	136 ok
Síť	19	1 KS, 3 ŘO, vynechat 3	34 obloučků
Síť	20 až 31	1 KS pod oblouček, 3 ŘO	34 obloučků
Přechod	32	4 KS pod každý oblouček	136 ok
Horní lem	33 až 35	KS bez přidávání	136 ok

Jak upravit rozměr

- Šířka: použijte jiný lichý počet základních ŘO. Každých 6 ŘO změní šířku přibližně o 4 cm.
- Hloubka: změňte počet kruhových řad dna vždy o dvě, aby konečný obvod zůstal dělitelný čtyřmi.
- Výška: přidejte nebo uberte síťové KŘ.
- Délka ucha: upravte před přišitím a vždy započítejte 6 cm přesahu na každém konci.

Při změně přize se neřídíte pouze počtem ok. Nejprve přepočítejte rozměr podle vlastního zkušební vzorku.

Použití návodu

© 2026 Galanterie a látky Příbram. Text, výpočty a schémata tohoto návodu jsou určeny pro zákazníky Galanterie a látky Příbram. Návod ani jeho části nesmí být kopírovány, sdíleny, zveřejňovány nebo dále prodávány bez písemného souhlasu. Hotové kabelky můžete prodávat v malém množství; uvítáme uvedení zdroje návodu latkypribram.cz.

Titulní fotografie byla dodána zadavatelem. Zobrazuje zamýšlený vzhled výrobku; přesný výsledek se může lišit podle materiálu, utažení a dokončení.

Technické zdroje

- [Craft Yarn Council - standardy, značení a význam zkušebního vzorku](#)
- [Craft Yarn Council - jak upravit háček podle naměřené hustoty](#)
- [Lion Brand - přehled vhodných vlastností přízí pro síťované tašky](#)
- [The Loophole Fox - princip vyztužení háčkovaného ucha pevným vlascem](#)
- [Zamiguz - termální krátký sloupek pro pevná ucha](#)
- [Alyssia Creates - podšívka s tvarovanými rohy](#)
- [Lazy Girl Designs - geometrie tvarovaných rohů podšívky](#)

Poznámka ke konstrukci

Návod je původní syntéza běžných háčkovacích principů navržená podle dodané vizuální předlohy. Nepřebírá řady ani text žádného jednotlivého cizího návodu. Při použití jiné příze vždy nejprve ověřte hustotu na zkušebním vzorku a spotřebu určujte podle skutečné metráže materiálu.